



**ÍNDICE**

<b>1. CENTROS DE INMOVILIZADO .....</b>	<b>2</b>
<b>2. AMORTIZACIONES.....</b>	<b>3</b>

## 1. CENTROS DE INMOVILIZADO

La ventana de **Centro de Inmovilizado** permite añadir, modificar y borrar centros de inventario de la empresa. Un centro de inmovilizado funciona como un almacén virtual de artículos amortizables, es decir, permite definir distintos centros de inventario a los cuales asignar los diferentes artículos amortizables. Un centro de inventario también estará asignado a un tercero, por lo que será preciso introducir éste previamente.

La ventana de **Centro de Inventario** tiene la siguiente apariencia:




Los campos a rellenar para completar la pestaña *Ficha* son los mostrados a continuación:

**Centro**: código del centro de inventario (máximo 3 caracteres alfanuméricos).

**Título**: descripción del centro de inventario.

**Tercero**: código del tercero asociado al centro de inventario. Dispone de ventana de búsqueda.

En la pestaña de **Tabla** se muestra una relación de todos los centro de inventario introducidos. Es posible ordenar por un campo de la tabla pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre la cabecera del campo o campos deseados.

El botón  abre una ventana informativa de sólo lectura en la cual se encuentran todos los datos relacionados con el tercero asociado al centro de inventario.

## 2. AMORTIZACIONES

La ventana de **Control de Inmovilizado (Amortizaciones)** permite la gestión de aquellos artículos de la empresa cuya inversión vaya a ir amortizándose a lo largo de distintos ejercicios. La contabilización de estas amortizaciones podrá ir haciéndose mediante los botones de traspaso a la contabilidad según nos vaya comunicando la aplicación que nos vencen los plazos, o bien de forma automática especificándose en el asiento de regularización (ver *Cierre y Apertura*).

La ventana de **Control de Inmovilizado (Amortizaciones)** tiene la siguiente apariencia:

Ejercicio	Fecha	Valor Amortizado	V. Amort. Canal	Amortización Acumulada	Valor Actual
2000	31/03/2000	109.838	660,14	109.838	2.890.162
2000	30/06/2000	109.838	660,14	219.676	2.780.325
2000	30/09/2000	109.838	660,14	329.513	2.670.488
2000	31/12/2000	109.838	660,14	439.350	2.560.650
2001	31/03/2001	109.838	660,14	549.188	2.450.813
2001	30/06/2001	109.838	660,14	659.025	2.340.975
2001	30/09/2001	109.838	660,14	768.863	2.231.138
2001	31/12/2001	109.838	660,14	878.700	2.121.300

La imagen de la ventana **Control de Inmovilizado (Amortizaciones)** presenta tres pestañas con usos específicos:

- **Ficha:** para introducir los datos generales de los artículos amortizables.
- **Notas:** para introducir las notas pertinentes al artículo amortizable.
- **Tabla:** para mostrar una relación de todos los artículos amortizables introducidos.

Los campos de la pestaña **Ficha** donde se introducen los datos generales (cabecera) del artículo o bien amortizado son los siguientes:

**Artículo:** código del artículo o bien (máximo 15 caracteres alfanuméricos).

**Baja:** indicar si el bien ha causado baja (bien por su venta o por su pérdida). Al marcar esta opción aparecerá una nueva donde podremos introducir la **Fecha y valor de Baja**. Esto conlleva la eliminación de los plazos de amortización con fecha superior a la iniciada; debido a que la gran variedad de posibles apuntes de liquidación impiden una automatización del mismo, queda a cargo del usuario el apunte de liquidación de la cantidad restante.

**Título:** título descriptivo del artículo o bien.

**C. Inventario:** centro de Inventario asociado al artículo o bien amortizable.

**Grupo:** grupo de inmovilizado al que pertenece el bien. Estos grupos son los establecidos por el Plan General Contable. Al situarnos en este campo y pulsar la tecla [INTRO] o [Barra Espaciadora], aparecerá la siguiente ventana donde se puede elegir el grupo de inmovilizado entre todos los recogidos en el Plan Contable:

Grupo	Título	Coef. Máx.	Periodo Máx.
A	Red de acequias y desagües de obras de fábrica	8	25
B	Red de distribución subterránea con tubería	6	34
C	Diques, albercas, depósitos elevados y estanques de evaporación	4	50
A	Subsoladoras, arados de todas clases y rodillos apisonantes	10	20
B	Despedregadoras, rotocultores y desbrozadoras	12	18
4	Máquinas abonadoras, sembradoras y carros pulverizadores	12	18
5	Maquinaria para selección y desinfección de semillas, espolvoreadores y pulverizadores	15	14
6	Instalaciones y equipos de riego	10	20
7	Máquinas de recolección	12	18

**Vida Útil:** tiempo durante el cual se va a ir amortizando este bien, este se introducirá en años admitiendo fracciones del mismo (según el tipo de bien a amortizar el plan contable recomienda unos años máximos, los cuales el programa indica, aunque no obliga a su cumplimiento).

**Coeficiente:** porcentaje del valor total del bien que se amortizaría anualmente, este **Coeficiente Máximo** no tiene por que ser una cantidad exacta y obligará a calcular la vida útil. Estos dos campos dependen el uno del otro, con lo que bastará con rellenar uno, calculándose el otro en función del primero de forma automática. P.ej.: si el coeficiente es del 25%, necesariamente la vida útil será de 4 años, y si la vida útil es de 5 años, el coeficiente será siempre del 20%.

**Método Amort.:** método de distribución de la cantidad a amortizar en cada plazo. Los métodos posibles a elegir son:

§ **Lineal:** la cantidad amortizada es la misma en todos los periodos.

§ **Creciente:** la cantidad a amortizar en cada plazo va creciendo según avanzan los periodos, esta cantidad permanece constante durante todos los plazos del mismo ejercicio, y la cantidad a amortizar cada año es igual a la amortizada el primer año por el número de años amortizando el bien.

§ **Decreciente:** este método tiene la misma operativo de cálculo de cantidad a amortizar, pero en orden inverso, o sea, que la cantidad a amortizar va siendo más pequeña según pasa el tiempo.

§ **Regresiva por Dígitos:** similar al anterior, pero usando un método de cálculo del valor a amortizar en pesos por dígitos.

§ **Variable:** permite amortizar una cantidad cualquiera en cada periodo. Por ejemplo, para la amortización de vehículos, se tienen en cuenta los kilómetros en lugar del tiempo.

**Periodos Amort.:** periodos de amortización, es decir, cada cuanto tiempo realizamos un apunte contable de amortización. Podrá ser *Mensual, Trimestral, Semestral o Anual*.

**Segunda Mano:** Se refiere como su nombre indica a si el producto es de segunda mano o no, esto debería indicarle al usuario que el periodo máximo de amortización del bien sea la mitad que el recomendado por el plan contable, aunque como esta opción está liberada quedará a nuestra elección, teniendo entonces una función informativa.

**M. Indirecto:** indica si el método contable elegido para realizar la amortización es *Directo* (se descuentan las amortizaciones de la Cuenta de Inmovilizado –20-) o *Indirecto* (se incrementan en la cuenta de amortización –28-). Con la opción marcada, el método elegido es el *Indirecto*.

**C. Inmovilizado:** cuenta contable donde se carga el inmovilizado.

**C. Amortización:** cuenta contable donde irán las amortizaciones en el caso de utilizar el método *Indirecto* (que es lo más habitual).

**C. Gastos Amort.:** cuenta contable donde se incluye la amortización como gasto.

**Fecha Compra:** fecha de compra del bien.

**Fecha Inicio:** fecha en la que se empieza a utilizar el bien y por tanto a amortizarlo. En el caso de que se introduzcan bienes que se empezaron a amortizar en ejercicios anteriores, el sistema dará por pagados esos plazos pasados, empezando a contabilizar en el primero de este ejercicio.

**V.Compra:** precio de compra del bien.

**V.Residual:** valor del bien al finalizar el periodo de amortización.

**Fecha Última Amort.:** fecha de la última amortización sufrida por el bien.


**Fecha Fin Amort.:** fecha en que el bien estará completamente amortizado.


**Moneda:** Moneda en la cual se inició la amortización del bien. Independientemente de esta moneda la contabilización se realizará en la moneda del canal; ambos importes los podremos ir siguiendo en las columnas de la rejilla de detalle en los campos Valor amortizado (en la moneda de amortización del bien) y V. Amortizado Canal, en la moneda del canal contable.


Una vez introducidos todos los datos de la cabecera del artículo o bien a amortizar, en la rejilla o grid de la ventana (detalle) se generan de forma automática la tabla completa de amortización para toda la vida útil del objeto.

A partir de esta tabla se pueden realizar los asientos contables correspondientes utilizando los botones de la parte superior de la ventana que son:


 Traspasa a contabilidad cuotas pendientes

 Traspasa cuotas de todos los artículos

 Borra el último asiento contable

 Borra todos los asientos del ejercicio.

 Borra todos los asientos de todos los artículos

 Imprime Report. Te permite imprimir el cuadro de amortización de los bienes, pudiendo filtrarlos entre nombres de ficha y fechas.



## ENCURTIDOS Y CONSERVAS COSTA, S.A.

ARTICULO: FURGONETA FURGONETA PARA TRANSPORTE  
 INVENTARIO: 000  
 GRUPO : Furgonetas, motocicletas, bicicletas y vehí  
 VIDA UTIL DEL ARTICULO: 6,6006600660066 Años  
 METODO AMORTIZACION : Creciente o progresiva  
 PERIODO AMORTIZACION : Mensual

Fecha de Compra:	01/01/2000
Fecha Inicio Amort:	01/01/2000
Valor Compra:	3.000.000,00
Valor Residual:	100.000,00
Valor Inversion :	2.900.000,00

Ejercicio	Fecha	V.Amortización	V.Acumulado	V.Actual	Estado
2000	31/01/2000	8.631,00	8.631,00	2.991.369,00	CONTABILIZADO
2000	29/02/2000	8.631,00	17.262,00	2.982.738,00	CONTABILIZADO
2000	31/03/2000	8.631,00	25.893,00	2.974.107,00	CONTABILIZADO
2000	30/04/2000	8.631,00	34.524,00	2.965.476,00	CONTABILIZADO
2000	31/05/2000	8.631,00	43.155,00	2.956.845,00	CONTABILIZADO
2000	30/06/2000	8.631,00	51.786,00	2.948.214,00	CONTABILIZADO
2000	31/07/2000	8.631,00	60.417,00	2.939.583,00	CONTABILIZADO
2000	31/08/2000	8.631,00	69.048,00	2.930.952,00	CONTABILIZADO

En el pie de la ventana aparecen dos pestañas **Totales** y **Ejercicio Actual** donde se puede visualizar la siguiente información de sólo lectura:

La pestaña **Totales** muestra datos de amortización referente a la totalidad de la vida útil del artículo. Presenta los siguientes campos:

**Amort. Acumulada:** amortización acumulada desde el inicio de la amortización hasta el último asiento contable contabilizado.

**Valor Actual:** valor del bien después del último asiento contabilizado.

La pestaña **Ejercicio Actual** visualiza datos de amortización referente al ejercicio en curso. Posee los campos mostrados a continuación:

**V. Inicio Ejercicio:** valor del bien al inicio del ejercicio.

**Amort. A. Ejercicio:** amortización del bien desde el principio del ejercicio hasta el último asiento contable contabilizado.

**Valor Fin Ejercicio:** valor del bien al final del ejercicio.

Una vez se hayan empezado a contabilizar apuntes de este bien, no podrá realizarse ninguna variación acerca de la forma de amortizar del mismo, puesto que queda bloqueado por los apuntes contabilizados. Si fuera necesario deberíamos eliminar primero estos apuntes y proceder después a la modificación del tipo de amortización, esto hará que al grabar la cabecera se vuelvan a generar todos los plazos de amortización en función de las nuevas características.